XP Mode v praxi

O doplňku Windows XP Mode jsme se v Chipu již několikrát zmiňovali. Nyní přišel čas na praktický test. Ukážeme vám, jak XP Mode nainstalovat, nakonfigurovat a používat.

říve než se pustíte do instalace, prověřte si, zda váš počítač opravdu splňuje všechny požadavky nutné pro využívání prostředí XP Mode. Pokud si nejste jisti, stáhněte si z webu Microsoftu (konkrétně ze stránky http://go.microsoft.com/fwlink/?Linkld =163321) malý nástroj, který váš počítač prověří. Nezapomeňte ani na to, že pro nainstalování Windows XP Mode musíte mít nainstalovány všechny aktualizace! Pokud podmínky splňujete, můžete si opět z webu Microsoftu (www.microsoft.com/windows/

virtual-pc/download.aspx) nebo z našeho DVD stáhnout instalační soubory Windows XP Mode a Windows Virtual PC.

Instalace

Nezáleží na tom, který z nich nainstalujete jako první, Microsoft však doporučuje nainstalovat nejprve XP Mode (pozor, soubor má O,5 GB!). My jsme vyzkoušeli i opačný postup. Instalace Virtual PC je snadná – spustíte instalační program, potvrdíte jednotlivé kroky a počkáte na dokončení instalace. Nyní se tedy pustíme do instalace prostředí XP Mode. Po



Softwarové a hardwarové požadavky

 XP Mode je dostupný pouze ve Windows 7
Professional, Enterprise a Ultimate.
Virtualizaci musí podporovat procesor počítače a hardwarová virtualizace musí být zapnutá i v BIOS.

 Pro optimální fungování XP Mode doporučujeme alespoň 2 GB RAM a 20 GB místa na pevném disku.



spuštění exe souboru a potvrzení souhlasu s instalací se objeví okno, do kterého musíte zadat místo pro instalaci souboru virtuálního pevného disku (doporučujeme ponechat implicitní nastavení). Po dokončení instalace zkontrolujte, zda je zatržítko u položky "Spustit produkt Windows XP Mode" aktivováno, a klikněte na tlačítko pro dokončení. V dalším kroku musíte potvrdit souhlas s licenčními podmínkami a v následujícím zadat uživatelské jméno a heslo. Zatržítko u položky "Zapamatovat pověření (doporučeno)" můžete klidně ponechat - z bezpečnostního hlediska nejde o žádné riziko. Po několika minutách a načtení osobního nastavení se objeví známá plocha Windows XP.

Nastavení

Po prvním spuštění XP Mode doporučujeme nástroj nakonfigurovat. To lze ale bohužel provést, pouze pokud je virtuální počítač s Windows XP vypnutý. Pro jeho vypnutí klikněte do horní lišty na »CTRL+ALT+DEL«, zvolte »Vypnout« a stejnou možnost potvrďte i v následujícím dialogu. Poté přejděte na »Start | Virtual PC | Spravovat virtuální počítače« a klikněte na tlačítko »Nastavení«. V dialogovém okně, které se poté objeví, můžete nastavovat celou řadu parametrů pro virtuální Windows XP. Mezi nejdůležitější nastavení patří paměť (doporučujeme 512 MB) a pevné disky. K virtuálním Windows XP můžete připojit až tři a v sekci "Disky pro vracení změn" i povolit funkci, která vám usnadní opravy systé-



Posledním důležitým nastavením je konfigurace "Integrační funkce". Ta určí, jaké zdroje budou mít Windows XP k dispozici – zde lze i nastavit, na které lokální či síťové disky budou mít XP přístup.

Práce v XP Mode

Poté, co jste virtuální počítač nakonfigurovali, můžete znovu spustit XP Mode (»Start | Programy | Windows Virtual PC | Windows XP Mode«). Nejprve si uvědomte, že prostředí XP Mode lze upravit a pracovat s ním stejně jako s klasickými Windows XP – lze měnit schémata, pozadí, ikony nebo instalovat software a hardware. Okno s virtuálními Windows XP lze zvětšit přes celou obrazovku a poté ho ovládat pomocí tlačítek v horní liště.

Jednou z největších výhod XP Mode (ve srovnání s podobnými virtualizačními technologiemi) je tzv. bezešvý mod. V praxi to znamená, že aplikaci z XP Mode můžete spustit přímo ve Windows 7, aniž byste poznali, že jde o virtualizaci - aplikace není ohraničena žádným oknem a neliší se od běžných programů pro Windows 7. Výměna dat mezi Windows 7 a XP Mode je možná pomocí určených disků, ale funguje i výměna pomocí klasické schránky (CTRL+C a CTRL+V). Pokud chcete do virtuálních Windows XP nainstalovat nějaké zařízení (skener, tiskárnu, tablet...), doporučujeme do systému nejprve nainstalovat jejich ovladače a teprve poté je virtuálně připojit do XP Mode. 🖪 PETR.KRATOCHVIL@CHIP.CZ

🖪 INFO

Instalace XP Mode

Nainstalovat XP mode zvládne i začátečník, stačí jen mít stažené (nebo zkopírované z našeho DVD) dva důležité soubory - Virtual PC a samotný XP mode. Poté už stačí sledovat pokyny průvodce...

		2
Zadejte umístění pr soubor bude vyžad	o instalaci souboru virtuálního pevného disku. Tento ovat 1,6 GB volného místa.	
Umistění:	C:/program Files/Windows XP Mode)	Procházet
stalace prostředí Window	vs XP Mode	
Instalace prostředí (Windows XP Hode	
Instalační složka a pově	iření	
- Testalační složka		
AT A STATISTICAL IN CONCLEMENT		
C: Users PetrK. VBC A	ppData'Local'Microsoft'/Windows Virtual PC'/Virtuálni Pro	cházet
C: Users PetrK. VBC (A	ppData\Local\Microsoft\Windows Virtual PC\Wrtualin	cházet
C: Users PetrK. VBC A	opDatalLocal/Microsoft/Windows Virtual PC/Wrtualin	cházet
C: JUSers (PetrK. VBC) A Vytvořit pověření Uživatelské jméno:	apData'Local/Microsoft/Windows Wirtual PC/Wirtualin Prov	10
C: Users Petrk. VDC \A Vytvořit pověření Uživatelské jméno: Heslo:	apDiata Local Microsoft (Windows Wrtual PC) Wrtualin Pro	10
C: Users Petrik, VUC W Vytvořit pověření Uživatelské jméno: Heslo: Potvrzení hesla:	apDiata Local Microsoft (Windows Wrtual PC (Wrtualin Pro	10
C: Users Petrik, VUC W Vytvořít pověření Uživatelské jméno: Heslo: Potvrzení hesla:	apDatalLocal/Microsoft/Windows Wittual PC(Wittualin Pro	<u>162et</u> 10

Instalace virtuálního počítače a XP Mode je snadná – "zkazit" ji lze pouze na dvou místech. Nejprve je důležité zvolit správné umístění souboru virtuálního pevného disku, který je implicitně umístěn na systémovém disku. V žádném případě by se zde neměl objevit například USB nebo síťový disk. Druhým potenciálně problematickým místem je vytváření "pověření", kde je nutné zadat heslo pro virtuální účet v XP Mode. I zde je ale možné ponechat implicitní volbu umožňující "zapamatování pověření".



Abyste mohli konfigurovat virtuální počítač, musíte ho nejprve vypnout. Ale pozor, pokud kliknete na křížek v pravém horním rohu okna, pouze XP Mode uspíte! Pro jeho vypnutí je nutné dodržet postup »CTRL+ALT+ DEL | Vypnout | Vypnout | OK«. Teprve poté můžete měnit velikost přidělené paměti, přidávat další disky nebo ovlivňovat přístupnost síťových disků.

Adven V Independent			- Carine
Printe an synthmen	Debrei Alexenty Selectry prosite data		Dar - Alurady
Marcoll Columnity Diffed Advanty Diffed (seeily	Pallerei s vyrahalským tinž	BAn Arrent programs We	alones Writed PC
Pededanati Versita and Kar	Instantial Sector (Constraint) Instantial	MLB (Volume Indone 37 Profe 531 HB Undone 37 Profe 2and 2and 2and 2and 2and 2and 2and 2and	Protect particle Protect particle Protect particle Protect particle Protect P

Pokud povolíte integrační funkci, budete mít z XP Mode přístup i přímo k systémovým zdrojům. V této nabídce můžete pro XP Mode zpřístupnit například zvukovou kartu nebo tiskárnu. Při povolování (především v oblasti přístupu na jiné disky) je nutné brát v úvahu budoucí použití funkce XP Mode. Pokud hodláte ve virtuálních Windows XP zkoušet rizikové aplikace, není příliš vhodné povolovat přístup na síťové nebo systémové disky počítače.

Nastaveni	Aktuální hodnota			
Název	Windows NP Mode	Automaticky publikovat		
Panet'	512 MB			
Pevný dek 1	Windows NP Mode	Automaticky publicivat virtuilini aplikace		
Pevný dok 2	Žádné			
Pevný disk 3	24dmé			
Disky pro vracení změn	Povoleno			
Sednotka DVD	D:			
COMI	Zádné			
P COM2	Zádné			
\$ ² 5M	Silové adaptéry: 1			
Integrado funice	Automaticky povolit			
Charge in the second	Celá ritramán			
P Pibladovaci pověření	Uloleno			
Automaticky publicovat	Pevoleno			
KZerl?	Hberrovat	1		
		Zástupce aplikad nainstalovaných ve virtuálním počítač mčitete přidat do nabidky Start.		
		Call informace a virtuelinich adlikacich a automatickém oublikování		
		OK Store		

V okně nastavení Windows XP Mode najdete položku "Automaticky publikovat". Ta zajišťuje přístup programům v XP Mode i z Windows 7. Pokud tedy máte aktivní zatržítko "Automaticky publikovat virtuální aplikace", objeví se v nabídce »Start | Programy | Windows Virtual PC« položka Windows XP Mode Aplikace, kde najdete všechny programy nainstalované v XP Mode. Jejich zástupce můžete pochopitelně kamkoliv přesunout a získat přístup ke starým programům třeba přímo z nabídky Start ve Windows 7.



Windows XP Mode je ve skutečnosti téměř plnohodnotný systém Windows XP Professional SP3, spuštěný ve virtuální počítači. Můžete v něm pracovat jako v klasických Windows XP, jen s několika málo omezeními. Pravděpodobně největší slabinou je grafika - virtualizována je zde grafická karta S3 Trio32/64, což znamená, že na náročnější kreace můžete zapomenout. Bezproblémově fungují starší grafické editory (vyzkoušeli jsme například Paint Shop Pro 6), ale na nárročnější 3D hry si rozhodně můžete nechat zajít chuť…